


Browser; Cache, Cookies und Verlauf löschen

Publiziert webmaster@fhnw.ch allgemeine Anleitung Benutzerdokumentation


Firefox ist für die Benutzung des FHNW-CMS der einzige unterstützte Browser. Anleitung zum Löschen des Zwischenspeichers (Cache)

1- Firefox Cache bei Bedarf manuell löschen

1. Schliessen Sie **alle Browserfenster ausser eins**.
2. Klicken Sie in der Menüleiste (diese kann mit der ALT-Taste eingeblendet werden) auf "Chronik", dann "neueste Chronik löschen"




3. Im Dropdown die gewünschte Zeitspanne selektieren
Eventuell auf "Details" klicken, damit die Auswahl angezeigt wird.



4. Cache auswählen und auf "Jetzt löschen" klicken
-


2- Den Cache automatisch löschen, wenn Firefox geschlossen wird

1. Im Menu "Extras" auf "Einstellungen" gehen



2. Im Register "Datenschutz":

bei "Firefox wird eine Chronik:" den Eintrag "nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen" wählen.



3. Option "Die Chronik löschen, wenn Firefox geschlossen wird" wählen und auf "Einstellungen" klicken.

Chronik

Firefox wird eine Chronik: nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen

☐ Immer den privaten Modus verwenden

☒ Besuchte Seiten und Download-Chronik speichern

☒ Eingegebene Suchbegriffe und Formulardaten speichern

☒ Cookies akzeptieren

Cookies von Drittanbietern akzeptieren: Immer

Behalten, bis: sie nicht mehr gültig sind

☒ Die Chronik löschen, wenn Firefox geschlossen wird

Ausnahmen...

Cookies anzeigen...

Einstellungen...

Adressleiste

4. Im Pop-Up Fenster die Option "Cache" selektieren.

Einstellungen für das Löschen der Chronik

Wenn Firefox beendet wird, folgende Daten automatisch löschen:

Chronik

☒ Cache

Daten


☒ Cookies

OK Abbrechen Hilfe

5. Mit "OK" speichern und schliessen

3- Browser-Einstellung damit Seiten bei jedem Aufruf neu geladen werden (ohne den Browser zu schliessen)

1. Im URL-Fenster eingeben: about:config
2. Die Meldung "Ich bin mir der Gefahren bewusst!" bestätigen
3. Im Suchfeld eingeben: browser.cache
4. auf "browser.cache.check_doc_frequency" doppelklicken
5. Wert 1 eingeben und "OK"



0 bedeutet „einmal pro Sitzung“. Der Cache bleibt solange erhalten bis der Browser (alle Fenster) geschlossen wird

1 bedeutet „jedes Mal“, der Cache bei jedem Aufruf der Seite erneuert (tatsächlich wird der Cache nicht benutzt)


2 bedeutet „niemals“; nur der Cache kommt zur Anwendung; die Seite wird nicht neu geladen.

3 (Standard bei der FHNW) bedeutet „wenn es eine neuere Version der Seite gibt“, also entscheidet der Browser selbst, ob er die alte Version zeigt oder eine neue vom Webserver holt.

4- Der Privat-Modus: Browser ohne Cookie und Cache benutzen

Mit dem Status Privat ist es auch möglich, eine Website zu besuchen, ohne dass Cookies und Cache ins Spiel kommen. Diese Funktion ist in Zusammenhang mit Login- oder Berechtigungsproblemen sehr nützlich.

Im Menü "Datei" auf "Neues privates Fenster" klicken



oder noch **gleichzeitig** die Tasten "Ctrl", "Shift" und "P" drücken

Ein zweites Browserfenster (kein Tab) geht auf und ist am Masken-Symbol erkennbar.

